

PREVALIDACIÓN COBOL EN ENTORNO WINDOWS



Agencia Tributaria


Centro de Atención Telefónica

Departamento de
INFORMÁTICA TRIBUTARIA

PREVALIDACIÓN COBOL EN ENTORNO WINDOWS

En la página de la AEAT se ha de acceder a "**Descarga de programas de ayuda**", "**Prevalidación Cobol en entorno Windows**", se selecciona el ejercicio fiscal que interese y se llega al listado de modelos que disponen de esta aplicación.

En este manual se utilizan indistintamente imágenes de modelos diferentes, pues en todos se sigue el mismo procedimiento.




Ejercicio 2007

Página 1 de 6: 1 2 3 4 5 6


» **Prevalidación Modelo 156**

Ejercicio 2007 (Versión 1.0). Programa fuente para la prevalidación de soportes directamente legibles por ordenador de declaraciones del modelo 156, según Orden HAC/3580/2003, de 17 de diciembre (BOE núm. 306 de 23/12/2003).

■ **Módulo único - Prevalidacion_156_2007_v10.exe**  (5.841 KB)


» **Prevalidación Modelo 180**

Ejercicio 2007 (Versión 2.0). Programa fuente para la prevalidación de soportes directamente legibles por ordenador de declaraciones del modelo 180, según Orden según Orden de 20 de noviembre de 2000 (B.O.E. 28/11/2000).

■ **Módulo único - Prevalidacion_180_2007_v20.exe**  (5.851 KB)


» **Prevalidación Modelo 181**

Ejercicio 2007 (Versión 1.0). Programa fuente para la prevalidación de soportes directamente legibles por ordenador de declaraciones del modelo 181, según Orden de 27 de julio de 2001 (B.O.E. número 185 de 3 de agosto de 2001).

■ **Módulo único - Prevalidacion_181_2007_v10.exe**  (5.851 KB)


» **Prevalidación Modelo 183**

Ejercicio 2007 (Versión 1.0). Programa fuente para la prevalidación de soportes directamente legibles por ordenador de declaraciones del modelo 183, según Orden HAC/593/2002 (BOE 19/03/2002).


■ **Módulo único - Prevalidacion_183_2007_v10.exe**  (5.848 KB)

» **Prevalidación Modelo 187**


Ejercicio 2007 (Versión 2.0). Programa fuente para la prevalidación de soportes directamente legibles por ordenador de declaraciones del modelo 187, según Orden de 15 de diciembre de 1999 (BOE, número 306 de 23 de diciembre de 1999) que aprueba los modelos 187, en pesetas y en euros, modificada parcialmente por las Ordenes de 22 de noviembre de 2000 (BOE de 1 de diciembre de 2000), HAC/2990/2003 (BOE de 29 de octubre de 2003), EHA/1731/2005 (BOE de 11 de junio de 2005), EHA/1674/2006, de 24 de mayo (BOE de 1 de junio de 2006), y disposición final primera de la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE de 4 de noviembre de 2006).

■ **Módulo único - Prevalidacion_187_2007_v20.exe**  (5.879 KB)

Pulsando sobre el enlace se descarga el archivo.



Al hacer doble clic sobre el archivo descargado se abre una ventana de "**Winzip**" para descomprimir la aplicación. Hay que pulsar sobre el botón "**Unzip**".




La descompresión termina con la siguiente ventana.



Se acepta y se debe cerrar la ventana del descompresor pulsando en el botón “Close”.


La aplicación se habrá descomprimido en la siguiente ruta: **C:\AEAT\Prevalidacion 180 2007\Prevalidación 180 v2.0**.



Hay que llevar el fichero que se quiere prevalidar a la misma ubicación donde se encuentra el programa y se debe configurar el fichero “**PREVALIDACIÓN 180.BAT**”.




Con el botón derecho del ratón se pincha sobre “**PREVALIDACIÓN 180.BAT**” y en el menú desplegable se selecciona la opción de “**Edición**”.



Así se abre el fichero en formato “.TXT”, en el cual uno de los campos es “**SET CINTA=fichero_entrada.extension**”.

En este campo ha de indicarse el nombre del fichero que se necesite prevalidar.



```

PREVALIDACION 180 - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ayuda
echo off
cls
rem *****
rem ***** VARIABLES DE ENTORNO *****
rem *****
rem *** SET CINTA = <fichero a prevalidar> ***
rem *** SET IMPRE = <fichero con el resulmen de la validacion> ***
rem *** SET CINTA = <fichero con los registros erroneos> ***
rem *****
SET CINTA=fichero_entrada.extension
SET IMPRE=IMPRESORA.TXT
SET SALIDA=SALIDA.TXT
rem *****

IF NOT EXIST %CINTA% GOTO ERROR

REM ECHO INTRODUZCA EJERCICIO:
P1800720
ECHO EJECUCION TERMINADA
goto FIN

:ERROR
pause
ECHO *****
ECHO *** ERROR de configuracion: debe asignarse el fichero CINTA ***
ECHO *****

:FIN
PAUSE
    
```


De forma que quede como en la siguiente imagen.

```

CINTA=00000000.180
IMPRE=IMPRESORA.TXT
SALIDA=SALIDA.TXT
    
```

Después hay que guardar los cambios accediendo a “**Archivo**”, “**Guardar**”.

El siguiente paso es la prevalidación. Para ello, hay que hacer doble clic sobre el archivo “**PREVALIDACIÓN 180.BAT**”. Se abre una ventana de MS-Dos con información del proceso.



Hay que pulsar una tecla para continuar y que la aplicación genere los fichero de salida con la información (“IMPRESORA.TXT” y “SALIDA.TXT”).

